		HUYNH Michael
	Procédure Configuration RDS	SAKO Bah
		FRANCAIS
		Benjamin
1		
ASSURMER		28 SISP
		20-01013
	Procédure configuration	
	RDS & RemoteApp	

ASSURMER

Version	Auteur	Date	Nombre de pages	À l'attention	Mode de diffusion	Validateur
1.0	FRANCAIS Benjamin ; SAKO BAH ; HUYNH Michael	11/12/2024	18	Assurmer-IT	.pdf	FRANÇAIS Benjamin

Sommaire

PREREQUIS :	2
INSTALLATION RDS :	3
GESTIONNAIRE DE LICENCE (SERVEUR BROKER) :	7
AJOUTER LES ENTREES DNS (SERVEUR AD) :	13
AJOUTER RDWEB (SERVEUR BROKER) :	14
CONFIGURER REMOTEAPP :	17

Prérequis :

- 1 serveur AD; 1 serveur BROKER; 2 serveur RDS
- Compte Administrateur

Installation RDS :

• Cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités » puis « Installation des services Bureau à distance »

📥 Gestionnaire de serv	eur					– 0 ×
• کی	Gestionnaire de ser	veur • Tous les serveurs			, @	Gérer Outils Afficher Aide
 Tableau de bor Serveur local Tous les serveur AD DS AD NS Services de fic 	Assistant Ajout de roles et de for Sélectionner le typ Avant de commencer <u>ype diratallation</u> Vige de déploiment Services de rôle Service Broker pour les c., Accès Bureau à distance. Hôte de virtualisation des Contirmation Terminé	Servieurs 14 au total Inctionnalités De d'installation Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez install ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou Installation basée sur un rôle ou une fonctionn Configurez un servieur unique en ajoutant des rôles Installaties services d'information Installaties services d'information déployer des bureaux basés sur des ordinateurs vir Zent		indows 001-AA756 (Active) 001-AA895 (Active) 001-AA305 (Active) 001-AA731 (Active)		Ajouter des rôles et fonctionnalités Supprimer des rôles et fonctionnalités Ajouter des serveurs Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur TACHES V
		< Précédent	Suivant > Déployer Annuler			

• Sélectionner « Déploiement standard »

ssistant Ajout de rôles et de f	nctionnalites	_		
électionner le type de déploiement		SERVEUR DE Aucun serve	DESTINAT eur sélectio	10N onné
Avant de commencer	Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs se	erveurs.		
Type d'installation	Déploiement standard			
Type de déploiement Scénario de déploiement	Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à c serveurs.	distance sur pl	usieurs	
	O Démarrage rapide			
	Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à dist	ance sur un mé	ême serve	eur
Accès Bureau à distance	crée une collection et publie des programmes RemoteApp.			
Hôte de virtualisation des				
	< Précédent Suivant >	Déployer	Annul	er

• Sélectionner « Déploiement de bureaux basés sur une session »

📥 Assistant Ajout de rôles et de fon	ctionnalités	— [⊐ ×
Sélectionner le scé	nario de déploiement 🛛 🕫	SERVEUR DE DES éploiement standard sé	TINATION électionné
Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour les c Accès Bureau à distance Serveur hôte de session B Confirmation Terminé	 Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux u des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux ut des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp publiés. Déploiement de bureaux basés sur une session Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux 	utilisateurs de se co sur une session. illisateurs de se con e et des bureaux virt de se connecter à aux basés sur une s	nnecter à tuels des session.
Cliquer sur « S Assistant Ajout de rôles et de fon	Vertion and the second seco	Déployer	unnuler
Passer les services	de rôles en revue	SERVEUR DE DES éploiement standard se	TINATION électionné
Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour les c Accès Bureau à distance Serveur hôte de session B Confirmation Terminé	 Les services de rôle des services Bureau à distance suivants seront installés déploiement. Service Broker pour les connexions Bureau à distance Le service Broker pour les connexions Bureau à distance connecte o périphérique client aux programmes RemoteApp, aux bureaux basé bureaux virtuels. Accès Bureau à distance par le Web Accès Bureau à distance par le Web Paccès Bureau à distance par le Web Démarrer ou un navigateur Web. Hôte de session Bureau à distance Hôte de session Bureau à distance permet à un serveur d'héberger o ou des bureaux basés sur une session. Les informations d'identification du compte ASSURMER\Administrateur 	et configurés pour c u reconnecte un s sur une session et unnecter aux ressour ux virtuels en utilisar des programmes Re	e aux rces nt le emoteApp
	< Précédent Suivant >	Déployer A	Annuler

Sélectionner le Serveur BROKER •

Assistant Ajout de rôles et de fon	ctionnalités			-		×
Assistant Ajout de rôles et de fon Spécifier le serveu Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour les c Accès Bureau à distance Serveur hôte de session B Confirmation	ctionnalités r du service Bro Sélectionnez les serveurs de les connexions Bureau à dis Pool de serveurs Filtre : Nom SRV-RDS1.assurmer.it SRV-ADDS.assurmer.it SRV-ADDS.assurmer.it	Adresse IP 192.168.10.13 192.168.10.14 192.168.10.10 192.168.10.10	es conne: eurs où installer le Système d	SERVEUR D Déploiement stand e service de rôle du service Sélectionné Ordinateur ASSURMER.IT (* SRV-BROKER	E DESTINATI lard sélection Broker po	X ON nné ur
• Sélectionne	SKV-BROKER.assurmer.it 4 ordinateur(s) trouvé(s) r le Serveur BRO	192.168.10.11 VKER	édent Suivar	1 ordinateur(s) sélection nt > Déployer	né(s)	er
Assistant Ajout de rôles et de fon	ctionnalités			_		×

Spécifier un serveur d'accès Web des services Bureau à... Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour Serveur hôte de se Confirmation

Sélectionnez un serveur dans le pool de serveu	s où installer le service	de rôle Accès Web	des services
Bureau à distance.			

🗌 Installer le service de rôle de l'accès Web des services Bureau à distance sur le serveur du service Broker pour les connexions Bureau à distance

Filtre :			▲ ASSURMER IT (1)
Nom	Adresse IP	Système d	SRV-BROKER
SRV-RDS1.assurmer.it	192.168.10.13		
SRV-RDS2.assurmer.it	192.168.10.14		
SRV-ADDS.assurmer.it	192.168.10.10		
SRV-BROKER.assurmer.it	192.168.10.11		-
<		>	
4 ordinateur(s) trouvé(s)			1 ordinateur(s) sélectionné(s)

• Sélectionner les deux serveurs RDS

Assistant Ajout de rôles et de fon	ctionnalités				_		×
Spécifier les serveu	urs hôtes de ses	sion Burea	au à distar	SE NCE Déploien	ERVEUR DE I nent standar	DESTINATIO d sélectionr	N né
Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour les c Accès Bureau à distance Hôte de session Bureau à Confirmation Terminé	Sélectionnez les serveurs da distance. Si plusieurs serveu sera déployé sur tous ces se Pool de serveurs Filtre :	Adresse IP 192.168.10.13 192.168.10.14 192.168.10.11 192.168.10.11	eurs où installer le is, le service de rôl Système d Système d	service de rôle Há e Hôte de session Sélectionné Ordinateur ASSURM SRV-RDS1 SRV-RDS2 2 ordinateur(s) s	ite de sess Bureau à IER.IT (2) électionné	sion Burea distance	uà
Sélectionne Assistant Aiout de rôles et de fon	r le redémarrage	automatiq	ue et « dép	oloyer »			×
Confirmer les sélec	ctions			SE Déploiem	RVEUR DE I nent standar	DESTINATIO d sélectionr	N ié
Avant de commencer Type d'installation	Pour terminer l'installation, fois l'installation terminée s	vous devez redéma ur les ordinateurs c	arrer les serveurs h listants, l'ordinateu	ôtes de session B ur local sera redén	ureau à di narré.	stance. Ur	ie
Type de déploiement Scénario de déploiement Services de rôle Service Broker pour les c Accès Bureau à distance Hôte de session Bureau à Confirmation Terminé	Service Broker pour le SRV-BROKER.assurn Accès Bureau à distanc SRV-BROKER.assurn Serveur hôte de sessio Il se peut que les su SRV-RDS1.assurmer SRV-RDS2.assurmer	s connexions Bur ner.it ce par le Web (1 s ner.it n Bureau à distan erveurs suivants re .it .it	eau à distance (1 serveur sélectionr ce (2 serveurs sé démarrent après l'	serveur sélection né) lectionnés) installation du ser	n né) vice de rô	le.	
	✓ Redémarrer automatiqu	ement le serveur d	e destination si né	cessaire			
		< Préc	édent Suivant	> Dépl	oyer	Annuler	

Gestionnaire de licence (Serveur Broker) :

• Cliquer sur le « Gestionnaire de licence »



• Sélectionner le serveur BROKER

Sélection un serveur	Cet Assistant vous permet serveurs au déploiement.	d'ajouter Gestionna Sélectionnez les sen	aire de licence: veurs sur lesqu	s des services Bureau à distance uels installer le rôle de service
Résultats	Pool de serveurs	ies services bureau a	a distance.	Sélectionné
	Filtre :			Ordinateur
	Nom	Adresse IP	Systèm	ASSURMER.IT (1) SRV-BROKER
	SRV-BROKER.assurmer.it SRV-RDS1.assurmer.it SRV-RDS2.assurmer.it	192.168.10.11 192.168.10.13 192.168.10.14	ŀ	
	<		>	1 ordinateur(s) sélectionné(s)



• Clic droit sur « Serveur hôte » puis « Ajouter des serveurs Hôte »

Géré comme : ASSURMER\Administrateur			
		Filtrer	۱) م
		Nom de domaine complet du sen	/eur Service de
		SRV-BROKER.ASSURMER.IT	Service Bro
Accès Bureau à dista Passerelle d	les service Gestionnaire de lice	n SRV-BROKER.ASSURMER.IT	Gestionna
		SRV-BROKER.ASSURMER.IT	Accès Wel
E.		SRV-RDS1.assurmer.it	Hôte de se
		SRV-RDS2.assurmer.it	Hôte de se
Service Bro	ker pour I		
(i)			
	Ajouter des	serveurs Hôte de session des services Bureau à dist	ance
Serveur hôte de virtu	Serveur hôte Supprimer d	es serveurs Hôte de session Bureau à distance	
	Créer une co	ellection de sessions	

• Sélectionner le serveur BROKER

La Ajouter Serveur hôte de session Bureau à distance serveurs

Sélectionner un serveur Cet Assistant vous permet d'ajouter Serveur hôte de session Bureau à distance serveurs au déploiement. Sélectionnez les serveurs sur lesquels installer le rôle de service Serveur hôte de session Bureau à distance. Pool de serveurs Sélectionné Ordinateur Filtre : Nom Adresse IP Systèm broker01.assurme 2.168.10. 1 ordinateur(s) trouvé(s) 0 ordinateur(s) sélectionné(s) Les informations d'identification du compte ASSURMER\administrateur seront utilisées pour 8 ajouter les serveurs. < Précédent Suivant > Ajouter Annuler

• Création du dossier partagé User

💼 📔 📜 🗧 🛛 PROFILES (E:)	
Fichier Accueil Partage Affichage	
Épingler à Copier Coller Coller Coller Coller Coller Coller Presse-papiers	ccès Déplacer Vers V Général Partage Sécurité Versions précédentes Personnaliser
Presse-papiers	Partage de fichiers et de dossiers en réseau Users_Profiles Partagé Chemin réseau : \\SRV-BROKER\Users_Profiles Partager Partage avancé Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage. Partage avancé
	OK Annuler Appliquer



 \times

• Création de la collection de sessions

WUE D'ENSEMBLE DU DÉPLOIEMENT Serveur du service Broker pour les connexion	is Bureau à distance : SRV-BROKEF	R.assur TÂCHES 🔻	SERVEURS DE DÉPLOIEMENT Dernière actualisation le 29/11/2024 13:	48:52 Tou
Géré comme : ASSURMER\Administrateur			Filtrer	٩
Accès Bureau à dista Passerelle Service B	e des service Gestion	anaire de licen	Nom de domaine complet du serveur SRV-BROKER.ASSURMER.IT SRV-BROKER.ASSURMER.IT SRV-BROKER.ASSURMER.IT SRV-RDS1.assurmer.it SRV-RDS2.assurmer.it	Service di Service Br Gestionna Accès We Hôte de s Hôte de s
		Ajouter des serveurs Hô	te de session des services Bureau à distance	:
Serveur hôte de virtu	Serveur hôte	Supprimer des serveurs	Hôte de session Bureau à distance	
		Creer une collection de	sessions	

• Choisir le nom de la collection

🔁 Créer une collection		-		×
Nommer la collect	tion			
Avant de commencer Nom de la collection	Un nom de collection session s'affiche aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Web aux services Bureau à distance.	un serv	eur d'ac	cès
Serveur hôte de session B	rdsfarm			
Groupes d'utilisateurs	Description (facultative) :			
Confirmation				
État d'avancement				
	< Précédent Suivant > Créer		Annule	r

• Sélectionner les deux serveurs RDS

a Créer une collection			– 🗆 X
Spécifier les serve	urs hôtes de session Bureau a	à distance	
Avant de commencer	Sélectionnez les serveurs hôtes de session Bureau à	distance dans le pool de se	rveurs à ajouter à
Nom de la collection	cette collection.		
Serveur hôte de session B Groupes d'utilisateurs	Pool de serveurs	Sélectionné	
Disques de profil utilisateur	Filtre :	Ordinateur	
Confirmation État d'avancement	Nom Adresse IP Sys	ASSURM stèm SRV-RDS1	IER.IT (2)
etat diavancement	SRV-RDS1.assurmer.it	SRV-RDS2	
	SKV-KDS2.assurmer.it	-	
	<	>	
	2 ordinateur(s) trouvé(s)	2 ordinateur(s) s	électionné(s)
	< Précédent	Suivant > Crée	r Annuler
 Spécifier le grou 	upe qui doit accéder à cette colle	ction	
🔁 Créer une collection		-	
Spécifier des group	es d'utilisateurs		
specifier des group			
Avant de commencer	Ajoutez les groupes d'utilisateurs qui doivent avoir un ac	cès pour se connecter à la c	ollection.
Nom de la collection Serveur hôte de session B	Groupes d'utilisateurs : ASSURMER\Utilisateurs du domaine		Ajouter
Groupes d'utilisateurs			Supprimer
Confirmation			
État d'avancement			
	< Précédent Suiva	ant > Créer	Annuler

• Choisir le dossier créer précédemment

	-					
🔁 Créer une collection				-		×
Spécifier des disqu	ues de profil utilisa	ateur				
Avant de commencer	Les disques de profil utilisateur emplacement central pour la c	r stockent les para ollection.	mètres et les donn	ées des profils u	tilisateur à	un
Serveur hôte de session B	 Activer les disques de profi Emplacement des disques d 	l utilisateur le profil utilisateur	:			
Disques de profil utilisateur	\\SRV-BROKER\Users_Profil	es				
État d'avancement	20					
	 Les serveurs de la collection disque de profil utilisateur local sur ce serveur. 	on doivent avoir d r, et l'utilisateur ac	es autorisations de tuel doit être mem	contrôle total s bre du groupe /	ur le parta <u>c</u> Administrat	je du eurs
		< <u>P</u> récédent	Sui <u>v</u> ant >	<u>C</u> réer	Annu	ler
Cliquer « Créer Créer une collection	»			_		×
Confirmer les sélec	ctions					
Avant de commencer Nom de la collection	Nom de la collection rdsfarm					
Serveur hôte de session B Groupes d'utilisateurs	Utilisateurs et groupes d'uti ASSURMER\Utilisateurs du d	lisateurs omaine				
Disques de profil utilisateur Confirmation État d'avancement	Serveurs hôtes de session Be SRV-RDS1.assurmer.it	ureau à distance				
Elde d dyantement	Disques de profil utilisateur					
	Oui					
		< Précédent	Suivant >	Créer	Annuler	

Ajouter les entrées DNS (Serveur AD) : • Créer « Nouvel hôte (A ou AAAA)

👗 Gestionnaire DNS				- 0	×
Fichier Action Affichag	e ?				
🗢 🔿 🙍 🔜 🗶 🗐	0 🗟 🚺 🖬 🖬				
DNS DNS SRV-ADDS SRV-ADDS SRV-adDS SRV-adDS Cones de recherce Soft assume Soft assoft assume Soft ass	Nom Image: Sites Supprimer Actualiser Exporter la liste Propriétés	Type	n (SOA) Ims (NS)	Données [24], srv-adds.assurmer.it., h srv-adds.assurmer.it. 192.168.10.10 192.168.10.10 192.168.10.11 192.168.10.13 192.168.10.14	Horodateu statique statique 27/11/2024 statique 27/11/2024 27/11/2024
	Aide				

• Ajouter les IP des serveurs RDS

Nouvel hôte	X Nouvel hôte X
Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :	Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
rdsfarm	rdsfarm
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :	Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
rdsfarm.assurmer.it.	rdsfarm.assurmer.it.
Adresse IP :	Adresse IP :
192.168.10.13	192.168.10.14
 Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les	 Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les
enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire	enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire
Ajouter un hôte Annuler	Ajouter un hôte Annuler

Ajouter RDWeb (Serveur BROKER) :

 Double-clic « Accès Bureau à Distance » et « Ajouter des serveurs d'accès Bureau à Distance Web »

Serveur du s	SEMBLE DU DÉPLOIEMENT service Broker pour les connexions Bureau à distance : SRV-BROKER.assur	TÂCHES 🔻
Géré comme : ASS	SURMER\Administrateur	
(Aiouter des serveurs d'accès Bureau à distance par le Web	1
Accès Bu	Supprimer des serveurs d'accès Bureau à distance par le Web	e licen
		1
	Service Broker pour I	
Sélection	ner les serveurs RDS	

📥 Ajouter Accès Bureau à distance	e par le Web serveurs					_		×
Sélectionner un s Sélection un serveur Confirmation Résultats	Cet Assistant vous permet Sélectionnez les serveurs s Pool de serveurs Filtre : Nom SRV-RDS1.assurmer.it SRV-RDS2.assurmer.it 2 ordinateur(s) trouvé(s)	a d'ajouter Accès Bur sur lesquels installer Adresse IP 192.168.10.13 192.168.10.14	eau à distar le rôle de se Systèm	►	ar le Web serveurs Accès Bureau à d Sélectionné Ordinateur ASSURME SRV-RDS1 SRV-RDS2 2 ordinateur(s) séle	au dép istance R.IT (2 ectionr	ploiemer par le V 2) né(s)	ıt. Veb.

Les informations d'identification du compte ASSURMER\Administrateur seront utilisées pour ajouter les serveurs.

< P1	récédent	Suivant >	A	jouter	Annuler

• Confirmer les sélections en cliquant « Ajouter »

	élections		
Sélection un serveur	Le service de rôle Accès Bureau à distance par le Web sera installé sur les se déploiement.	erveurs et a	ijouté au
Confirmation Résultats	Accès Bureau à distance par le Web (2 serveurs sélectionnés) SRV-RDS1.assurmer.it SRV-RDS2.assurmer.it		
	< <u>P</u> récédent Sui⊻ant >	jouter	Annule
Une fois que o	C'est ajouté et « configurer le certificat »	-	
Une fois que o puter Accès Bureau à distan fficher la progra	c'est ajouté et « configurer le certificat » le par le Web serveurs ession	-	
Une fois que o puter Accès Bureau à distan fficher la progre Sélection un serveur Confirmation	c'est ajouté et « configurer le certificat » ce par le Web serveurs ession Le service de rôle est en cours d'installation sur les serveurs suivants.	-	
Une fois que o outer Accès Bureau à distan fficher la progre Sélection un serveur Confirmation Résultats	C'est ajouté et « configurer le certificat » Ice par le Web serveurs ession Le service de rôle est en cours d'installation sur les serveurs suivants. Serveur État d'avancement Service de rôle Accès Web surveuries Pureur à distance	— État	
Une fois que o outer Accès Bureau à distan fficher la progre Sélection un serveur Confirmation Résultats	c'est ajouté et « configurer le certificat » ce par le Web serveurs ession Le service de rôle est en cours d'installation sur les serveurs suivants. Serveur État d'avancement Service de rôle Accès Web aux services Bureau à distance SRV-RDS1.assurmer.it Réus	— État	
Une fois que d outer Accès Bureau à distan fficher la progre Sélection un serveur Confirmation Résultats	c'est ajouté et « configurer le certificat » ice par le Web serveurs ession Le service de rôle est en cours d'installation sur les serveurs suivants. Serveur État d'avancement Service de rôle Accès Web aux services Bureau à distance SRV-RDS1.assurmer.it Réus SRV-RDS2.assurmer.it Réus	— État ssi	
Une fois que d outer Accès Bureau à distan fficher la progre Sélection un serveur Confirmation Résultats	c'est ajouté et « configurer le certificat » ice par le Web serveurs ession Le service de rôle est en cours d'installation sur les serveurs suivants. Serveur État d'avancement Service de rôle Accès Web aux services Bureau à distance SRV-RDS1.assurmer.it Réus SRV-RDS2.assurmer.it Réus	– État ssi	

• Créer le certificat et autoriser l'ajout

Propriétés de déploiement		🗕 🗆 🗙 🛛 🕘 Ajouter des serveurs hôtes de session Bureau à distance
		🛓 Créer un certificat 🛛 🕹 🕹
Configurer le dép	loiement	
Afficher tout		Vous pouvez choisir de créer un certificat et de le stocker pour une utilisation ultérieure.
Passerelle des serv +	Gérer les certificats	Nom du certificat :
Gestionnaire de lic +	Us déclaiser et des services Burrey à di	rds.cert
Accès Web des ser +	l'authentification du serveur, pour l'authe	Mot de passe :
Certificats -	connexions sécurisées.	•••••
	Le niveau de certification actuel du déplo Qu'est-ce qu'un niveau de certification ?	Le stockage d'un certificat vous permet de distribuer manuellement le certificat aux ordinateurs clients.
	Service de rôle Ni	Stocker ce certificat
	Service Broker pour les connexions N	Chemin d'accès au certificat :
	Service Broker pour les connexions N	Parcourir
	Accès Web des services Bureau à di: N	
	Passerelle des services Bureau à dist Ir	
	<	
	Nom de sujet : Non applicable Afficher les détails	
	Ce certificat est requis pour l'authentifica services Bureau à distance.	Interview of the second sec
	Vous pouvez mettre à jour ce certificat en certificat existant.	OK Annuler
	Créer un certificat	Selectionner un certificat existant

Ajouter le certificat créer aux 3 services de rôles

🏊 Propriétés de déploiement	- 0	
Configurer le déplo	iement	Vous pouvez choisir d'appliquer le certificat qui est actuellement stocké sur le serveur du service Broker pour les conr distance ou bien vous pouvez sélectionner un autre certificat qui est stocké dans un fichier de certificat PKCS.
Afficher tout Passerelle des serv + Gestionnaire de lic + Accès Web des ser + Certificats –	CETTET IES CETUTICATS Un déploiement des services Bureau à distance requiert des certificats pour l'authentification unique et pour l'établissement de connexions sécurisées. Le niveau de certification actuel du déploiement est Non configuré Qu'est-ce qu'un niveau de curification ? Service de rôle Niveau État État Service Broker pour les connexions Non approuvé OK Réussite Service Broker pour les connexions Non approuvé OK Réussite Accès Web des services Bureau à dis Inconnu Passerelle des services Bureau à dis Inconnu K Inconnu Implicable Afficher les détails Ce certificat est requis pour l'activation de l'abonnement à la connexion RemoteApp et Bureau à distance, anis que pour l'authentification serveur de l'accès Bureau à distance par le Web.	Applique le certificat stocké sur le serveur du service Broker pour les connexions Bureau à distance Moit de passe : Choisir un autre certificat Chemin d'accès au certificat Chemin d'accès au certificat Citysers/Administrateur.ASSURMER\Documents\vds.cert.pfx Mot de passe :
	Vous pouvez mettre à jour ce certificat en créant un certificat ou en sélectionnant un certificat existant. Créer un certificat. Sélectionner un certificat existant	
	OK Annuler Appliqu	er

Configurer RemoteApp :

 Dans la collection souhaitée, sélectionner « Publier des programmes RemoteApp »

	Vice d'ancomble	PROPRIÉTÉS Propriétés de la colle		CONNEXIONS	11-21 Toutes les connexions	1 au total	TÂC	-
ii ii: ii:	vue a ensemble Serveurs Collections rdsfarm	Type de collection Ressources Groupe d'utilisateurs	Session Bureau à distance ASSURMER(Utilisateurs du domaine	Filtrer Nom de domaine complet du serveur	 P (ii) ▼ (ii) ▼ Utilisateur 	État de la sessio	h Heure d'ouv	erture de
Ø ▷				SRV-RDS2.assurmer.it	ASSURMER\administrateur	Déconnecté	03/12/2024	18:00:51
•••• P								
		DPOGRAMMES DEMOT	EADD					
		Programmes RemoteApp pu	Dires 0 au total TACHES Publier des progr	ammes RemoteApp				
		Bureau à	distance est publié pour les utilisateurs de la collection. Annuler la public	ation des programmes RemoteApp				
	Sélect	ionner les	Publier des programmes RemoteApp					
E F	ublier des progr	ammes RemoteA		·		_		
"head"	ublici des progr	unines remoter	PP				-	~
S	électionr	her les pro	ogrammes RemoteApp					
			-					
	Programmes I	RemoteAnn	Sélectionnez les programmes RemoteApp	à publier dans la colle	ction rdsfarm. F	Pour ajout	ter un	
	Confirmation	(emoter pp	programme RemoteApp à la liste, cliquez	sur Ajouter.				
	Confirmation		Les programmes RemoteApp sont remplis	à partir de SRV-RDS1.	assurmer.it.			
			Programme RemoteApp	Fr	mplacement			~
			✓ Øloc-notes	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\notei	oad	
			Calculatrice	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\win3	2cal	
			Configuration du système	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\mscc	nfi	
			Connexion Bureau à distance	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\msts	c.exe	
			Défragmenter et optimiser les les	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\dfrau	ii.exe	
			Diagnostic de mémoire Windows	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\MdSo	che	
			🗌 💼 🖞	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\reaed	it.exe		
			Enregistreur d'actions utilisateur	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\psr.e	ĸe	
			Gestionnaire de serveur	%SYSTEMDRIVE%\₩	Vindows\svsten	n32\Serve	erM	
			Gestionnaire des services Internet	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\inets	rv∖I	
			Gestionnaire des tâches	%SYSTEMDRIVE%\V	Vindows\svsten	n32\taskn	nar	\sim
			Aigutor					
			Ajouter					
			Vérifiez que le programme est installé sur	tous les serveurs hôtes	de session Bui	reau à dis	tance de	e la
			collection.					
			< Préc	édent Sui <u>v</u> ant >	P <u>u</u> blie	er	Annuler	

• On confirme en cliquant sur « Publier »

Publier des programmes Remote	еАрр		_		×
Confirmation					
Programmes RemoteApp Confirmation	Vérifiez que la liste des programmes Re 3 programmes RemoteApp :	moteApp à publier est correcte puis	s cliquez sur	Publier.	
Publication	Programme RemoteApp	Emplacemer	nt		
Dernière étape	Bloc-notes	%SYSTEMDRIVE%\Windows\sy	ystem32\no	tepad	
	Calculatrice	%SYSTEMDRIVE%\Windows\sy	ystem32\wir	n32cal	
	Connexion Bureau a distance	%SYSTEMDRIVE%(Windows(s)	ystem 32 \ms	tsc.exe	
	< <u>P</u> r	écédent Sui <u>v</u> ant >	ublier	Annule	er

Le service RDS et RemoteApp sont désormais fonctionnels.